



## PARAMETRAGE SUR WINDOWS LIVE MAIL

Pour paramétrer l'adresse email que vous avez créée sur votre nom de domaine, ouvrez Windows live mail :



Cliquez sur « suivant ».

Il existe 2 protocoles de réception : (VIADUC préconise IMAP)


**POP** : méthode permettant de retirer les messages de notre serveur et de les stocker sur votre PC.  
Protocole conseillé si vous ne paramétrez votre adresse que sur 1 PC et si vous effectuez des sauvegardes.

**IMAP** : Ce protocole permet de laisser les e-mails sur notre serveur dans le but de pouvoir les consulter de différents supports (PC et/ou Webmail, téléphone) **et VIADUC sauvegarde vos mails.**  
Protocole conseillé si vous paramétrez votre adresse sur plusieurs PC + téléphone

The screenshot shows the 'Configurer les paramètres du serveur' window in Windows Live Mail. The 'Type de serveur' dropdown is set to 'POP'. The 'Adresse du serveur' is 'pop.viaduc.fr' and the 'Port' is '110'. The 'Authentification' dropdown is set to 'Texte clair'. The 'Nom de connexion' is 'tiphair'. The 'Informations sur le serveur sortant' section has 'Adresse du serveur' and 'Port' fields, with 'Connexion sécurisée (SSL) requise' unchecked and 'Authentification requise' checked. Green callout boxes provide the following instructions:

- 'Sélectionnez IMAP' points to the 'Type de serveur' dropdown.
- 'imap.votrenomdedomain' points to the 'Adresse du serveur' field.
- 'port 143 (si IMAP)' points to the 'Port' field.
- 'Cochez la case' points to the 'Authentification requise' checkbox.
- 'smtp.votrenomdedomain (ex : smtp.viaduc.fr)-Port : 587 + cochez la case Authentification requise' points to the 'Adresse du serveur' and 'Port' fields in the outgoing server section.

**NB** : Si vous avez choisi le protocole POP, indiquez pop.votrenomdedomain en port 110.



Votre adresse est maintenant configurée. Vous pouvez envoyer et recevoir vos emails.